

韌體版本升級操作指南 Firmware Upgrade

WP-P01S / WP-P01SI

感謝您購買本公司網路攝影機產品！

請先至官網登錄會員後方可免費下載，購買一個月內登錄下載，還可多享有三個月延長保固。


官網 <http://www.secufirst.com.tw>

本指南將逐步導引您快速並正確的完成韌體升級，升級韌體時請保持網路攝影機連網及插電狀態，並謹慎操作以下步驟，提醒您錯誤的韌體升級可能會損壞裝置並造成保固失效。

一、電腦下載新版韌體壓縮檔


請使用電腦至 SecuFirst 官網各產品頁面下「軟體下載區」自行下載該產品型號新版韌體壓縮檔，並進行解壓縮。

(WP-P 系列韌體壓縮檔案共有 3 個，煩請完整下載後同步進行解壓縮)



二、進入 CloudLync 網站

請使用電腦瀏覽器(僅『支援 IE 與 Google Chrome』)網址列中，鍵入 www.CloudLync.net 進入，畫面如下，請輸入當初設定綁定攝影機的帳號及密碼：



1


韌體版本升級操作指南 Firmware Upgrade

WP-P01S / WP-P01SI

三、進入即時影像 Live view 畫面

請在 Live view 畫面下點選「設定」功能鍵，並輸入「帳號/密碼」，即可進入設定畫面，步驟如下：

1. 點選「設定」功能鍵。
2. 輸入帳號/密碼，預設帳號密碼為 admin。



3. 請在即時影像畫面下，點選「 設定」鍵進入系統設定。
4. 進入進階設定頁面點選「系統」。



韌體版本升級操作指南 Firmware Upgrade

WP-P01S / WP-P01SI

5. 進入系統頁面下，點選「維護」後，請先確認您機型與韌體版本，如非最新版，再進行更新程序。
請於升級韌體項目下「選擇韌體檔案」點選「瀏覽」，開啟韌體下載位置。



6. 選擇您已下載的新版韌體檔案。



韌體版本升級操作指南 Firmware Upgrade

WP-P01S / WP-P01SI

8. 更新開始，瀏覽器頁面上會顯示更新寫入進度，韌體更新大約需 7~10 分鐘請您耐心等待，並遵照系統提示暫停電腦中任何工作，且不可使 Windows 處於休眠狀態，待更新完成後，請點選「確定」，並重新開啟瀏覽器，再次進入維護頁面，以確認您已更新成功。

